不動産ローンシミュレーションプラグイン 導入マニュアル



Ver 2.0.0

2019年11月20日

不動産プラグインマーケット https://www.nendeb-biz.jp/

目次

<u>1.インストール・有</u>	<u>効</u>	化		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• 2
<u>2.ウィジェット設定</u>		•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 3
<u>3.計算フォーム</u> ・	•										•		•	•	•	•		•	•	•	•	• 2
【入力項目】	•											•	•		•					•		- 4

1.インストール・有効化


※事前に、<u>不動産プラグイン(本体)</u>がインストールされていることを ご確認ください。

WordPressにログイン後、 サイドメニューの「プラグイン」>「新規追加」を開いてください。

プラグイン追加画面が表示されたら、 「プラグインのアップロード」をクリックして、 不動産プラグインマーケットからダウンロードしたZIPファイル (fudouloan ~.zip)をアップロードしてください。



インストールが完了したら、プラグインを有効化してください。



2.ウィジェット設定

サイドメニューの「外観」>「ウィジェット」を開いてください。 左部の利用できるウィジェットの中に、「ローン計算フォーム」という ウィジェットが追加されています。



ウィジェットエリア「物件詳細ページ」に、 ウィジェット「ローン計算フォーム」を配置してください。 その際、「タイトル」と「お借入金利」を入力することができます。



※「ローン計算フォーム」は1か所のみ配置してください。 (2か所以上配置した場合、正常に動作しないことがあります) ※お借入金利は、小数点3桁以下、かつ15以下でご入力下さい。

3.計算フォーム

ウィジェットを「物件詳細ページ」配置した場合、 **賃貸物件以外の**物件詳細ページにローン計算フォームが表示されます。



4つの項目を全て入力して、「試算する」ボタンをクリックすることで 計算結果が表示されます。

【入力項目】

・お借入金額:

初期値に、物件項目「賃料・価格」の数値が表示されます。

- (※入力されていない場合、初期値は空白)
- 1以上の整数で入力できます。
- ボーナス月返済:

初期値は0。

小数点3桁以下、かつ50以下で入力できます。

・お借入金額:

初期値に、ウィジェットの設定値が表示されます。

(※入力されていない場合、初期値は空白)

小数点3桁以下、かつ15以下で入力できます。

- ・お借入期間:
 - 初期値は35。
 - 1~35で選択できます。
- ・初期表示時に、全ての項目が埋まっている場合は、 ボタンを押さなくても、計算結果が自動で表示されます。